



1. Переходим по ссылке <https://www.wizardsoft.ru/services/updateclient>
2. Нажимаем на «Скачать драйверы Guardant» и «Скачать компоненты VCRedist»


[Главная](#) | [Загрузить обновления](#)

Загрузить обновления

 [Программа обновления ПП и БД](#)

 [Скачать драйверы Guardant](#)

 [Скачать компоненты VCRedist](#)


 [Скачать инструкцию по установке SmetaWIZARD 5](#)

 [Инструкция по обновлению нормативных баз данных](#)


В данном разделе Вы можете загрузить обновления для Вашей программы. Для получения программы в соответствующее поле. Серийный номер Вы можете посмотреть в регистр диска на желтом стикере. Вводить следует только ту часть номера, которая написана от вводить латиницей. Нажмите кнопку «Отправить».

Серийный номер: 1058 - 410 - - 1772 [Отправить](#)


3. Распаковываем архив Guardant и запускаем setup.exe. Следуем по шагам установщика.


 setup.exe

4. Распаковываем архив VCRedist, открываем папку VCRedist-2008, запускаем vcredist_x86.exe. Следуем по шагам установщика.

 vcredist_x86.exe

5. Открываем папку VCRedist-2019, запускаем VC_redist.x64.exe и x86. Следуем по шагам установщика.

 VC_redist.x64.exe

 VC_redist.x86.exe

6. Вводим серийный номер программы и нажимаем «Отправить»

Серийный номер: 1058 - 410 - - 1772

7. Переходим на Обновления ПП и лицензии к модулям

8. Нажимаем SmetaWizard5(последнее в списке) и «загрузить дистрибутив» x64 или x86 в зависимости от разрядности системы.

Базы данных SmetaWIZARD 4	Базы данных SmetaWIZARD5	Обновления ПП и лицензии к модулям
		SmetaWIZARD4 v4.1.6 ▾
		SmetaWIZARD4 v4.1.6.15 ▾
		SmetaWIZARD4 v4.1.6.16 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.0 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.1 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.2 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.3 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.4 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.5 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.6 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.1.7 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.2.0 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.2.1 ▾
		SmetaWIZARD5 v5.2.2 ▲
		Загрузить лицензии
		Загрузить дистрибутив x64 209.2 МБ
		Загрузить дистрибутив x86 201.6 МБ

9. Переходим в SmetaWizard4.1.6 и нажимаем «Загрузить дистрибутив x86»




SmetaWIZARD4 v4.1.6 ▲
Загрузить лицензии
Загрузить дистрибутив x86 1.1 МБ


10. Распаковываем загруженные архивы

11. Переходим в паку «releases» и запускаем установочный файл

 smetawizard5_5.0.0.414_uiaе03a_x64.msi 11.10.2022 13:52 Пакет установщи... 163 788 КБ

12. Следуем по шагам установщика





13. Переходим в паку «releases» и запускаем установочный файл

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
smetawizard4_4.1.6.20_uiae03a_x86.msi	17.07.2024 10:26	Пакет установщи...	1 168 КБ

14. Следуем по шагам установщика

15. Переходим по пути C:\Program Files\Wizardsoft\SmetaWIZARD_5.*.*.00_*\CertReg

Запускаем файл CertReg.exe


16. Запускаем SW5.exe

17. Переходим в меню «Файл» - «Поддержка» - «Сервис обновления баз данных Update Wizard для SmetaWizard 5

18. В окне UpdateWizard выбираем все базы и нажимаем «Скачать», при этом программа SmetaWizard 5 должна быть закрыта

19. После завершения загрузки баз запускаем SW5.exe

20. Переходим во вкладку «Инструменты» и нажимаем SmetaWizard4




21. Переходим во вкладку «Сервис». Запускаем «Загрузка обновлений»

22. В окне UpdateWizard выбираем все базы и нажимаем «Скачать», при этом программа SmetaWizard 4 должна быть закрыта

23. Переходим во вкладку «Инструменты» и нажимаем SmetaWizard4

24. Переходим во вкладку «Сервис». Запускаем «Регистрация баз данных»

25. В окне «Регистрация баз данных» встаем курсором на «Путь к базам данных» и нажимаем Enter



25. Начинается поиск баз данных. По завершению поиска нажимаем кнопку «Подключить все»

